

Vorbedingung	ENTITÄT / Attribut	Beschreibung der Plausi	ID	geändert	Bemerkung
R47, R25, R34	ZOLL/MWST MWST Wert	WENN Richtigcode MWST-Wert = "0" DANN MWST-Wert \geq statistischer Wert UND MWST-Wert $\leq 3 \cdot$ statistischer Wert SONST Fehler	R123		
R47, R35, R76	ZOLL/MWST MWST Code	WENN angemeldeter MWST-Code gem. Stammdaten für entsprechende Warennummer vorgesehen DANN Richtigcode MWST-Code = "0" WENN angemeldeter MWST-Code nicht gem. Stammdaten für entsprechende Warennummer vorgesehen UND angemeldeter MWST-Code ist nicht 90 (Verlagerungsverfahren MWST) oder 91 (Nichterhebungsverfahren MWST im Veredelungsverkehr) ODER 92 (nachträgliche Steuerveranlagung) DANN Richtigcode MWST-Code = "1" SONST Fehler	R124		Postverkehr- reduziert P43 + P44
R76, R130	VERFAHREN/STATISTIK Statistischer Wert	WENN Zusatzmenge für die angemeldete Warennummer vorgesehen ist gem. Stammdaten UND Richtigcode Statistischer Wert = "0" UND Bemessungscode "61" gem. Stammdaten (Mittelwert auf Zusatzmenge) DANN unterer Mittelwert \leq Stat.Wert : Zusatzmenge \leq oberer Mittelwert gem. Stammdaten SONST Fehler	R125a		
R76, R128		WENN Eigenmasse für die angemeldete Warennummer gem. Stammdaten vorgesehen ist UND Richtigcode Statistischer Wert = "0" UND Bemessungscode "51" gem. Stammdaten (Mittelwert auf Eigenmasse) DANN unterer Mittelwert \leq Stat.Wert : Eigenmasse \leq oberer Mittelwert gem. Stammdaten SONST Fehler	R125b		
R42, R30	WARE Rohmasse	WENN Richtigcode Rohmasse = "0" UND Eigenmasse ≤ 10 DANN Rohmasse \geq Eigenmasse UND Rohmasse $\leq 25 \cdot$ Eigenmasse SONST Fehler WENN Richtigcode Rohmasse = "0" UND Eigenmasse > 10 DANN Rohmasse \geq Eigenmasse UND Rohmasse $\leq 2,5 \cdot$ Eigenmasse SONST Fehler	R127a+b		Postverkehr- reduziert P45
R76	WARE Eigenmasse	WENN gem. Stammdaten für angemeldete Warennummer Eigenmasse nötig DANN "R" (\neq "null; 0") SONST "Optional"	R128		Postverkehr- reduziert P39

Vorbedingung	ENTIÄT / Attribut	Beschreibung der Plausi	ID	geändert	Bemerkung
	WARE Eigenmasse	WENN Staffeltgewichtscod "1" (Verhältnis Eigenmasse/Gewichtsstafelung gem. Zolltarif) gem. Stammdaten vorgesehen UND Richtigcode Eigenmasse = "0" DANN unteres Staffeltgewicht ≤ Eigenmasse ≤ oberes Staffeltgewicht SONST Fehler	R129		
R76	WARE Zusatzmenge	WENN „Zusatzmenge“ für angemeldete Warennummer gem. Stammdaten vorgesehen DANN „R“ (≠ "null") SONST "Optional"	R130		Postverkehr-reduziert P40
	WARE Zusatzmenge	WENN Staffeltgewichtscod "2" (Verhältnis Eigenmasse/Zusatzmenge) gem. Stammdaten vorgesehen UND Richtigcode Zusatzmenge = "0" DANN unteres Staffeltgewicht ≤ Eigenmasse : Zusatzmenge ≤ oberes Staffeltgewicht SONST Fehler	R131		
R84	PACKSTÜCKE Anzahl PACKSTÜCKE Zeichen (Nummer) Packstücke	WENN „Verpackungscode“ NE, IN, VG, VL, VO, VQ, VR, VS, VY (Barren, Massengut) DANN „Anzahl Packstücke“ = "0" oder leer (das Feld "Zeichen Packstücke" is optional) SONST Fehler	R132 a	inaktiv	
		WENN „Verpackungscode“ = NE (nicht verpackt) DANN „Zeichen/Nummern Packstücke“ = "O" UND „Anzahl“ = "R" ("0" ab 2. Position auch erlaubt)	R132 b		
		WENN „Verpackungscode“ NICHT gleich NE, IN, VG, VL, VO, VQ, VR, VY, VS (Barren, Massengut) DANN darf das Feld „Zeichen (Nummer) Packstücke“ nicht leer sein SONST Fehler	R132 c		
R38, R46, R75, R76, R91	ZOLL/MWST Zollansatz ZOLL/MWST Richtigcode Zollansatz	<pre> graph TD Bedingung[Bedingung: Ursprungsland, Präferenz, Warennummer, Zollbegünstigungscode...] --> ZA_Eindeutig{Zollansatz (ZA) eindeutig gem. Stammdaten} ZA_Eindeutig -- ja --> ZA_Nicht_UEbermittelt[ZA nicht übermittelt] ZA_Eindeutig -- ja --> ZA_Uebermittelt[ZA übermittelt] ZA_Nicht_UEbermittelt --> OK1[OK] ZA_Uebermittelt --> RC1[RC „1“] ZA_Uebermittelt --> RC0[Fehler] RC1 --> OK2[OK] RC0 --> Fehler1[Fehler] ZA_Eindeutig -- nein --> ZA_Nicht_UEbermittelt2[ZA nicht übermittelt] ZA_Eindeutig -- nein --> ZA_Uebermittelt2[ZA übermittelt] ZA_Nicht_UEbermittelt2 --> Fehler2[Fehler] ZA_Uebermittelt2 --> RC1_2[RC „1“] ZA_Uebermittelt2 --> RC0_2[Fehler] RC1_2 --> OK3[OK] RC0_2 --> Fehler3[Fehler] </pre>	R133a+b		Postverkehr-reduziert P50

Vorbedingung	ENTIÄT / Attribut	Beschreibung der Plausi	ID	geändert	Bemerkung
R76, R130	WARE Zusatzmenge	WENN Bemessungscode 61 (Mittelwert je Zusatzmenge) UND Richtigcode Zusatzmenge = "0" UND Zusatzmenge = 0, null DANN Fehler	R265		
R76, R128	WARE Eigenmasse	WENN Bemessungscode 51 (Mittelwert je Eigenmasse) UND Richtigcode Eigenmasse = "0" UND Eigenmasse = "0; null" DANN Fehler	R266		
R30, R42	WARE Rohmasse	WENN Bemessungsgrundlage Zollabgaben = Rohmasse (Code 1) UND Richtigcode Rohmasse = "0" UND Rohmasse = "0; null" DANN Fehler	R267		
R25, R30, R34	WARE Eigenmasse, Rohmasse, Zusatzmenge VERFAHREN/STATISTIK statistischer Wert ZOLL/MWST MWST Wert	WENN statistischer Wert = "0; null" UND MWST Wert = "0; null" DANN Fehler	R268a		
		WENN Rohmasse = "0; null" UND Eigenmasse = "0; null" ODER Zusatzmenge = "0; null" DANN Fehler	R268b		
	ZOLL/MWST Wert MWST und Code MWST	WENN der Versandvorgang Typ = 1 (Import) DANN ist ZOLL/MWST mit MWST Wert und MWST Code obligatorisch SONST Fehler	R276		
	Ware Rohmasse	WENN Rohmasse im Format 9,3 DANN müssen Stelle 2 und 3 nach dem Komma 0 sein SONST Fehler	R287		